



# **G7 MicroStation Workspace – hvorfor gøre det kompliceret?**

Lars Moth-Poulsen  
Bentley Scandinavia

# Installation af MicroStation XM

- Standard installation erstatter forrige version, og installerer workspace til Documents & Settings
- EasyMultiInstall.vbs
- Bestem hvor workspace skal være:  
her: C:\Workspaces\08090451ws\

# Konfigurationsvariabler

- = sæt variabel uanset tidligere værdi
- : sæt variabel hvis den ikke allerede er sat
- > byg videre på en søgesti
- < indsæt foran i en søgesti

# Rækkefølge af CFG filer

- msdir.cfg i config folderen
- mslocal.cfg i config folderen
- msconfig.cfg i config folderen
- Alle cfg filer i config\system folderen
- Alle cfg filer i config\appl folderen
- standards.cfg i workspace\standards
- UCF fil (user)
- PCF fil (project)

# -debug


```

msdebug.txt - Notepad
File Edit Format View Help
Defining built-in macros...
(predefined): _VERSION89=(null)
(predefined): _MICROSTATION=(null)
(predefined): _ENGINE_NAME=MicroStat
(predefined): _WINNT=(null)
(predefined): _INTELNT=(null)
(predefined): _PLATFORMNAME=intelnt
(predefined): _WORKDIR=D:\Program F
(predefined): _USTN_LOCALUSERTEMPPA
(predefined): _USTN_USERAPPDATA
(predefined): _USTN_LOCALUSERAPPDAT
(predefined): _USTN_COMMONAPPDATA
(predefined): _ROOTDIR=D:\Program F
Processing macro file [D:\Program F
Processing macro file [D:\Program F
(system): MS_DIR_INSTALLED=D:\Progra
(system): _USTN_INSTALLED_WORKSPACE
(system): _USTN_USER=D:\workspaces\
(system): TF_DATASETS=D:\workspaces
End of macro file [D:\Program Files
(system): _USTN_WORKSPACEROOT=D:\wo
(system): MS_DIR=D:\Program Files\Be
(system): GC_OPENDGNDIALOG=1 [1]

```

**08.09.04.51 debug Properties** [?] [X]

General | Shortcut | Compatibility | Security

 08.09.04.51 debug

Target type: Application

Target location: MicroStation

Target:

Start in:

Shortcut key:

Run:

Comment:

[?] [X]

Bent  
ttings  
n Data  
Sett  
Bent  
Bent

les\Be  
rkspac

\XM08

# Config folderen

- Msdir.cfg

```
_USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT=C:\Workspaces\08090451ws\Workspace/  
_USTN_USER = C:/Workspaces/Users/
```

- Mslocal.cfg

- Msconfig.cfg

# Standards folderen

- En ny for hver version af MicroStation
- Flyt gamle data og ryd op
- PLTCFG filer
- DATA folderen
  - Scales.def
  - Units.def
  - SheetSizes.def

# Standards.cfg

- Versionspezifik konfiguration
- Firmaspezifik konfiguration med  
`%include C:\Workspaces\Config\*.cfg`



# Users folderen

- Samme folder uanset version
- C:\Workspaces\Users
- UCF-filer
- Her: BentleyUser.ucf

# UCF-filen

- `_USTN_USERDESCR` = Holger
- `_USTN_USERINTNAME` = default
- `ProjectGroup = BentleyUser`
- `%include UsersInclude.cfg`

# UsersInclude.cfg

- `_USTN_PROJECT = C:/Workspaces/Projects/$(ProjectGroup)/`
- `_USTN_PROJECTSROOT = C:/Workspaces/Projects/$(ProjectGroup)/`
- `_USTN_PROJECTDATA = C:/Projects/$(ProjectGroup)/$_USTN_PROJECTNAME/`
  
- `_USTN_DISPLAYALLCFGVARS = 1`

# Projects folderen

- Samme folder uanset version
- C:\Workspaces\Projects
- Her ligger PCF-filer – eller i underfoldere

# Projektgrupper

- Grupperede PCF-filer
- Forskellige sagstyper
- Forskellige afdelinger
- Forskellige lokationer
- C:\Workspaces\Projects\Gruppe\  
projects.template ?

# PCF-filen

- En for hvert projekt
- Projektnavn.pcf
- Kun det projektspecifikke
  
- `_USTN_PROJECTDESCR` = Untitled Project
- `%include ProjectInclude.cfg`

# ProjectInclude.cfg

- MS\_DEF = \$(\_USTN\_PROJECTDATA)dgn/
- MS\_CELL < \$(\_USTN\_PROJECTDATA)cell/
- MS\_CELLOUT = \$(\_USTN\_PROJECTDATA)cell/
- MS\_CELLLIST < \$(\_USTN\_PROJECTDATA)cell/\*.cel
- MS\_CELLSELECTORDIR = \$(\_USTN\_PROJECTDATA)cell/
- MS\_SEEDFILES < \$(\_USTN\_PROJECTDATA)seed/
- MS\_SYMBRSRC < \$(\_USTN\_PROJECTDATA)symb/\*.rsc
- MS\_SETTINGSDIR < \$(\_USTN\_PROJECTDATA)data/
- MS\_SETTINGSOUTDIR = \$(\_USTN\_PROJECTDATA)data/
- MS\_DGNLIBLIST = \$(\_USTN\_PROJECTDATA)dgnlib/\*.dgnlib

# Projekternes filstruktur

- C:\Projects/
- Foldere, underfoldere, som normalt
- MS\_DEF peger på primær DGN-folder



# Workspace/Config folder ?

- Generelle CFG-filer for firmaet
- Include fra standards.cfg